

Unikey 輸入法說明書

下載和安裝說明


1. 打開 Unikey 網站: <http://unikey.vn/vietnam/>, 雙點 Download 按鈕。



2. 選擇適應您電腦構型的軟件，在相應軟件下面點擊 Download 按鈕。




3. 下載：按照電腦提出的每一個步驟進行下載軟件。下載完成之後 Unikey 菜單會出現，同時 Unikey 圖標會出現在電腦桌面右角。



4. 開關 Unikey 輸入法

- 打開 Unikey 捷徑圖標。點擊 **Đóng** 以使用越文輸入法，點擊 **Kết thúc** 以關掉越文輸入法。
- 左點在電腦桌面右角的 Unikey 圖標。

5. 設置屬性



- 在 Unikey 菜單點擊 **Mở rộng** 以設置屬性。

- 1 號與 2 號：更換 **Bảng mã**（字符集）和 **Kiểu gõ**（輸入法）。Unikey 默認字符集是 Unicode，輸入法是 VNI。

- 3 號：切換英越文，請選擇 **CTRL + SHIFT** 或者 **ALT+ Z**。


- 4 號：Unikey 菜單在電腦啟動之後自動打開。

- 5 號：以方便使用，可以把 Unikey 輸入法與電腦啟動時同運。

- 6 號：英越文界面切換。

使用說明

在鍵盤上，越文帶符號的字母 (ă â ơ) 和聲調符號 (á à) 沒有專用輸入按鈕，所以佔用了數字輸入按鈕。



鍵盤上每個附加符號和聲調符號相應一個數字，輸入越文的方式是：**先按字母，後按數字；按字母後就連接按數字**，注意字母和數字之間絕對不能有空格。請參考下面的表格：

	符號	例子	鍵盤上代表的數字	輸入順序
聲調符號	'	á	1	字母 a 和數字 1
	`	à	2	字母 a 和數字 2
	´	ã	3	字母 a 和數字 3
	~	ã	4	字母 a 和數字 4
	.	ạ	5	字母 a 和數字 5
附加符號	^	â	6	字母 a 和數字 6
	,	ơ	7	字母 o 和數字 7
	¨	ă	8	字母 a 和數字 8
	-	đ	9	字母 d 和數字 9

例子：

đường: d9u7o7ng2

tiếng Việt: tie6ng1 Vie6t5

ăn cơm: a8n co7m

注意：

1. 附加符號一定要在元音後面（或者 d 後面）輸入。
2. 聲調符號輸入：可以輸入在主元音後面，也可以輸入在最後一步，如：
đường: 可以輸入 d9u7o72ng 也可以輸入 d9u7o7ng2
tiếng Việt: 可以輸入 tie61ng Vie65t 也可以輸入 tie6ng1 Vie6t5
3. 打錯聲調時不用清除再重新輸入，而可以直接輸入其聲調。
4. 要清除聲調符號，用數字 0。將 à (a2) 改成 a，就按照如下順序輸入：a20
5. 輸入大寫字母：按住 SHIFT 然後按字母，如 H = SHIFT + h， T = SHIFT + t
6. 如果你電腦沒有越文字體，你可以在此網站下載 www.fontchu.com